



Налаштування високошвидкісного підключення PPPoE для UBUNTU/KUBUNTU/XUBUNTU


1. В стандартну установку Ubuntu входить утиліта для налаштування PPPoE з'єднань-**pppoeconf**. Для налаштування з'єднання Вам знадобляться права адміністратора системи- **root**. Для цього викличте команду **pppoeconf** через **sudo** (запуск команди від користувача **root**).
В терміналі (Приложения→Стандартные→Терминал) наберіть команду **sudo pppoeconf**, як вказано на ілюстрації




2. Для підтвердження запуску команди **pppoeconf** від адміністратора **root**, необхідно ввести пароль Вашого непривілейованого користувача. Введіть свій пароль і натисніть клавішу **Enter** (при введенні паролю символи можуть не з'являтися, але пароль система в будь-якому випадку зчитує).




3. Далі перед Вами з'явиться безпосередньо сама програма налаштування з'єднання, яка виведе всі знайдені пристрої. Натисніть «**Да**».




4. Наступний крок- пошук Вашого серверу PPPoE- авторизації. Ця процедура зазвичай займає декілька секунд. Якщо на цьому етапі утиліта rppoesconf видасть помилку, - то перевірте чи кабель Langate підключений до Вашої мережевої карти, тощо.




5. Далі Вам буде поставлене запитання, чи хочете Ви використовувати опції defaultroute, noauth та чи видалити опцію nodetach. Всі ці дії необхідні для успішного підключення- оберіть «**Да**».




6. Далі rrrresonf попросить Ваш PPPoE логін. Введіть логін, наданий Вам компанією Langate та натисніть «**Ok**».




7. Далі введіть пароль та натисніть – «**Ok**». Будьте уважні при введенні паролю. Якщо Ви помилитеся, то зможете повторити налаштування за допомогою `pppoeconf`.




8. Далі Вас запитують, чи хочете Ви, щоб система автоматично використовувала DNS-сервера, видані компанією Langate при підключенні. Обирайте «**Да**».




9. Щоб уникнути можливих проблем з підключенням, необхідно обмежити розмір MSS до 1452 байт (технічний параметр стеку TCP/IP)/ Обирайте «Да».



10. Чи підключатись при загрузці ПК? В загальному випадку- «Да». Ви можете зробити так, як Вам зручно.



Чи встановити з'єднання зараз?- «Да».



На цьому налаштування закінчене. Тепер Ви можете відкрити браузер і перевірити, чи все працює коректно. Нагадуємо, що Ви в будь-який момент можете розірвати з'єднання командою **sudo poff dsl-provider** та підключитись за допомогою команди **sudo pon dsl-provider**.